

05/2013 Download

Údaje pro jednotlivé velikosti jednoho střihu uvádíme v návodech za sebou oddělené pomlčkami. Pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti střihu.

104 A, B Topy •

Velikosti 34/36, 38/40, 42/44
Zadní délka: asi 70 cm

Spotřeba:

Top A: krep šíře 140 cm: 0,80-0,80-1,55 m; krepšatén šíře 140 cm: 0,10 m; vlizelínový tvarovací proužek

Top B: šifon šíře 140 cm: 0,85-0,85-1,55 m; vlizelínový tvarovací proužek

Doporučený materiál: lehké, měkce splyvavé látky

Schematický střih:

Podle schematického nákresu zhotovíme střih předního a zadního dílu (a) ve skutečné velikosti.

Přidávky na švy a záložky: na švy, okraje a záložku 1,5 cm

Střiháme:

Top A

Z krepu:

a) přední díl podle schematického střihu 1x, střed v přehybu látky

a) zadní díl podle schematického střihu 1x, střed v přehybu látky

Z krepšatěnu:

b) vázačka dlouhá 138 cm, široká 5 cm, hotová šíře 2,5 cm

Jako lícovou stranu použijeme lesklou stranu krepšatěnu.


Na okraje průramků nažehlíme vlizelínový tvarovací proužek.

Top B


Z šifonu:

a) přední díl podle schematického střihu 1x, střed v přehybu látky

a) zadní díl podle schematického střihu 1x, střed v přehybu látky



Schematický nákres
Údaje jsou uvedeny v centimetrech.
přední díl/zadní díl (a)



b) vázačka dlouhá 138 cm, široká 5 cm, hotová šíře 2,5 cm

Na okraje průramků nažehlíme vlizelínový tvarovací proužek.

Pracovní postup:

Topy A, B

■ Boční přidávky předního a zadního dílu na linii přehybu nastříháme. Přidávky na okrajích průramků sežehlíme vždy do rubu, podhrneme na šíři 7 mm a přišijeme.

■ Podsádku přinechanou na horním okraji předního a zadního dílu otočíme vždy podél linie přehybu do rubu, podhrneme a přišijeme podle vyznačení ve střihu.

■ Sešijeme boční švy. Přidávky společně začistíme a sežehlíme k jedné straně. Horní konce švových přidávek v ruce přišijeme.


■ Vázačku složíme podélně na polovinu lícem dovnitř. Okraje sešijeme, část švu necháme nesešitou na obrácení. Vázačku obrátíme a otvor zašijeme v ruce. Vázačku navlékneme do tunýlků na předním a zadním dílu. Při zkoušce topu svážeme konce vázačky na uzlík a uvážeme mašli.

■ Okraj záložky začistíme **hustým obitkovacím stehem**. Přídavek sežehlíme na rubovou stranu látky a hranu přehybu z líce prošijeme drobným, hustě nastaveným obitkovacím stehem. Přesahující přídavek v rubu opatrně odstříháme až téměř ke stehům.


Polohové plány

top A

krep šíře 140 cm
vel. 34/36, 38/40




vel. 42/44




krepšatén

šíře 140 cm
ve. 34/36 - 42/44




top B

šifon šíře 140 cm
vel. 34/36, 38/40



vel. 42/44



Látku složíme podle polohového plánu dvojmo, lícová strana leží uvnitř. Díl b stříháme z rozložené látky.