


Top



Látky & materiál

Velikosti: 36, 38, 40

Doporučený materiál: polyesterový šifon;
šíře 150 cm, spotřeba 2,25 m

Popis

Top je tvořen tzv. vodou, je bez bočních švů a bez zapínání. Sahá do pasu. Má stejný přední a zadní díl, díly jsou sešité v náramnicových švech. Na každé náramnici je vytvořeno 5 záhybků směřujících k vnějšímu okraji.

Pracovní postup

Poznámka: Přední i zadní díl jsou tvarově stejné a stejně se i zhotovují.

■ Na předním a zadním dílu odšijeme záševky (oblé tvary přiložit na sebe).

■ Přední i zadní díl přeložíme na polovinu u nejšířší vodorovné linie.

■ Z obou stran předního i zadního dílu

přemístíme cíp u náramnice (nejšířší vodorovné linie) a vložíme jej dovnitř směrem k nejužší vodorovné linii (u průkrčníku-náramnice).

■ Nově vytvořenou délku náramnice (s vloženým cípem) sešijeme ve švové záložce 1 mm nad označeným okrajem náramnice. Tento krok vytvoříme u předního i zadního dílu.

■ Náramnice předního a zadního dílu položíme lícem na sebe (záševky budou v rubové straně) a sešijeme je v kraji k sobě.

■ Vnitřní průkrčníkové okraje u předního i zadního dílu obnítujeme směrem od jedné náramnice k druhé náramnici

(každou vrstvu samostatně).


■ Okraje náramnic obnítujeme (vždy dvě vrstvy dohromady) a šev rozžehlíme.

■ Na náramnicích složíme 5 záhybků, které z rubu odšijeme 1 cm do předního dílu a 1 cm do zadního dílu.

■ Vytvořené záhybky sežehlíme směrem od průkrčníku a z rubové strany je ručním stehem přišijeme na náramnici, aby nedocházelo k jejich přetáčení.

■ Růžky švových záložek u vnější strany náramnice podehneme a ručním stehem skryté přišijeme ke spodnímu dílu.

Zavinovací sukně



Látky & materiál

Velikosti: 36, 38, 40

Doporučený materiál: polyesterový šifon;

šíře 150 cm, spotřeba 3,30 m; 2 plastové patentky; polyesterová atlasová stužka v barvě vrchního materiálu: šíře 1 cm, délka 107 cm (vel. 36), 112,25 cm (vel. 38), 117,5 cm (vel. 40)

Popis

Zavinovací sukně sahá od pasu ke kotníkům, směrem k dolnímu okraji se rozšiřuje. Spodní přední díl je hladký, na vrchním předním a zadním dílu jsou vytvořeny záhybky směřující ke středům dílů (ve středech vzniká lícový protizáhyb). V pase je zapravena úzkým pasovým límcem uvnitř zpevněnou stužkou. Sukně se zapíná na pa-

tentky umístěné na předních dílech u bočních okrajů.

Pracovní postup

■ Na vrchním předním a zadním dílu složíme a sestehujeme záhybky a přes švovou záložku sešijeme.

■ Záhybky složíme tak, aby směřovaly od bočního okraje směrem ke středu, ve středu dílů vznikne lícový protizáhyb.

■ V místě záhybků 1 mm nad označenou pasovou linií pomocně zajistíme polohu záhybků prošitím.

■ Přední a zadní díly sešijeme na bočních okrajích, boční okraje obnítujeme a rozžehlíme.


■ K pasovému okraji směrem do švové záložky našijeme stužku pro zpevnění.

■ Volné boční okraje a dolní okraj sukně začistíme na obnítkovacím stroji stehem rimoldi.

■ Pasový límec přiložíme lícem na líc sukně a předšijeme k pasovému kraji sukně. Pasový límec zahneme v krátkých stranách, obtočíme po délce kolem stužky, švovou záložku podehneme a přiložíme v místě předšití. Z rubové strany pasový límec ručně přišijeme v místě předšití.

■ Na pasový límec přišijeme u bočních švů patentky, které budou sloužit jako zapínání.

Šaty



Látky & materiál

Velikosti: 36, 38, 40

Doporučený materiál: tkanina viskóza/elastan: šíře 150 cm, spotřeba 1,05 m; výtuzňný materiál – vlizelín: šíře 150 cm, spotřeba 0,3 m (šíře 90 cm, spotřeba 0,35 m); 1 háček a očko; 1 zdrhovadlo; délka 40 cm

Popis

Dámské pouzdrové šaty přiléhavého tvaru jsou bez rukávů v délce nad kolena. Přední díl je tvarován pasovými záševky, které ostře navazují na prsní záševky směřující do průramků v místě,

kde začíná ramínko. Zadní díly jsou tvarované pasovými záševky. Šaty mají hlubší oválný výstřih zapravený podsádkami. Ramínka jsou širší, umístěná mezi rameno a paži. Šaty se zapínají v zadním středovém švu na skryté zdrhovadlo a háček s očkem.

Pracovní postup

■ Podsádky průkrčníku a průramků vztužíme vlizelínem a dolní okraje začistíme na obnítkovacím stroji.

■ Pasové záševky na zadních dílech odšijeme a sežehlíme k bočním okrajům.

■ Prsní a pasové záševky na předním dílu odšijeme (v návaznosti) a sežehlíme dolů (prsní záševky) a k bočním okrajům (pasové záševky).

■ Zadní díly sešijeme od hloubky rozparku k dolnímu okraji, okraje zadního středového švu začistíme a šev rozžehlíme.

■ Do zadního rozparku v zadním středovém švu všijeme zdrhovadlo.

■ Přední a zadní díly sešijeme na bočních okrajích, okraje začistíme a švy rozžehlíme.

■ Podsádku předního průkrčníku přiložíme lícem na líc průkrčníku předního dílu a v průkrčníku předšijeme (šit od okraje stříhu, nikoliv přes švovou záložku náramnice).

■ Přední díl v oblasti ramínek–sedla v šíři navolníme a předšijeme ramínko od náramnice k prsnímu záševku (šit od okraje stříhu, nikoliv přes švovou záložku náramnice).

■ Podsádky zadního průkrčníku–průramku přiložíme lícem na líc průkrčníku zadního dílu a v průkrčníku předšijeme (šit od okraje stříhu, nikoliv přes švovou záložku náramnice).

■ Zadní díly v oblasti ramínek v šíři navolníme a ramínka v návaznosti na průramek předšijeme (šit od okraje stříhu, nikoliv přes švovou záložku náramnice).

■ Švové záložky v průkrčnících a průramcích v místech zaoblení nastříháme přes šíři těsně k linii šití.

■ Podsádky obrátíme do rubové strany šatů (okraje náramnic protáhneme mezi vrstvami šatů a podsádkou).

■ V průkrčnících a průramcích vymne- a zažehlíme výpustky do rubu.

■ Náramnici předního a zadního dílu šatů (bez podsádek) přiložíme lícem na líc a sešijeme (dbát na přesnou návaznost švů průkrčníku a průramku).

■ Švové záložky ramenních švů šatů rozložíme a urovnáme pod podsádku.

■ Švové záložky ramenních švů podsádek podehneme dovnitř, urovnáme a dotykově sešijeme v ruce.

■ Krátké strany podsádek zadních dílů z rubové strany šatů u prsního záševku podehneme a přišijeme v ruce na prsní záševku a k podsádce předního průkrčníku.

■ Krátké strany podsádek zadních dílů z rubové strany šatů u zdrhovadla podehneme a přišijeme v ruce na tkanici zdrhovadla.

■ Podsádky zadního průkrčníku–průramku z rubové strany šatů bodově přišijeme na boční šev.

■ V horní části zdrhovadla přišijeme z rubové strany šatů na zadní díly proti sobě háček a očko.

■ Dolní okraj šatů začistíme na obnítkovacím stroji.

■ Koncovou záložku podehneme v šíři 4 cm, zažehlíme a přišijeme v ruce.